

Online bulegoa

Windows mobile terminalak konfiguratzeko eskuliburua



AURKIBIDEA

Sarrera	3
Eskakizunak	3
Konfigurazioa	4



Sarrera

Premium profilak dituzten erabiltzaile guztiek urruneko postaz balia daitezke, Windows Mobile 2003 edo Windows Mobile 5.0 sistema eragilea duten terminaletan.

Gainera, Windows Mobile 5.0 MSFP terminalak dituzten erabiltzaileak push e-mail teknologiaz baliatu ahal izango dira. Horren bidez, une oro sinkronizatuta izango dute posta, hots, ez dute gailua eskuz sinkronizatu beharrik izango, ez eta hurrengo sinkronizazio automatikoaren zain egon beharrik ere. Mezua zerbitzarian jaso bezain laster, gailuan jasoko dute.

Eskakizunak

Gailua PCarekin sinkronizatu ahal izateko, Microsoft Activesync 4.2 edo software berriagoa behar da. Errazago konfiguratzen da gailua software honen bidez eginda.

Hauek dira softwarearen betekizunak:

Sistema eragile bateragarriak: Windows 2000 Service Pack 4; Windows Server 2003 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems; Windows Server 2003, Standard x64 Edition; Windows XP Media Center Edition; Windows XP Service Pack 1; Windows XP Service Pack 2; Windows XP Tablet PC Edition

Postako bezero bateragarriak: Outlook 2003 erabiltzea komeni da

Ez da behar postako bezerorik urruneko sinkronizazioa egiteko; terminala PCarekin USB kable edo Bluetooth bidez konektatuta dagoenean posta sinkronizatu nahi bada soilik behar izango da.



Konfigurazioa

ActiveSync softwarea exekutatutakoan, Tresnak menuan 'Agregar origen de servidor...' aukera hautatu behar da.

Archivo Ver	Herramientas	Ayuda
Sincroniza WM_Ad Conectado Sincronizado	Opciones Programaci Agregar ori Agregar o o Explorar Po Herramient	ón gen de servidor quitar programas cket PC as avanzadas Dcultar detalles \$
Tipo de inform	ación Estac	lo

Bistaratuko den pantailan, gure zerbitzariari dagozkion datuak sartu behar dira. Horrela:

Configuraci	ión de Microsoft Exchange Server 🔀	
Config directa Server botón	ure su Pocket PC para que sincronice imente con un servidor de Microsoft Exchange . Para eliminar este servidor, haga clic en el Eliminar servidor.	
Dirección de	movil.empresa.euskaltel.com	
servidor:	Este servidor requiere una conexión <u>c</u> ifrada (SSL).	
Credenciales	e de inicio de sesión	
Nom <u>b</u> re:	55	
Contrase <u>ñ</u> a:	•••••	
<u>D</u> ominio:	empresa	
	Guardar contraseña (requerido para sinc. automática)	
Si hay un co <u>n</u> f	licto: Reemplazar elemento en dispositivo 💌	
<u>E</u> liminar servi	dor Aceptar Cancelar	

Sartu erabiltzaile-izena eta pasahitza. Zerbitzu honi dagokion erabiltzaile-izena ez da konexiorako erabiltzen dena. Erabiltzaile-izena (identifikazio-zenbakia) lortzeko, zure ohiko erabiltzaile-izena eta pasahitza erabiliz konektatu behar duzu zerbitzura, Outlook Web Access (OWA) bezeroaren bidez; eta, gero, sakatu 'Erabiltzailearen informazioa' botoia.



hivo Edición Ver Eavoritos Herr	amientas Avuda			
euskaltel 🔧	ano (a) (1/200			
Carpetas 😻 🖄	Espacio disponible	25 (Mb)	Cambio de clave	
📷 Bandeja de entrada 📷 Bandeja de salida	Carpetas	Tamaño (Kb)	clave	
Borradores [1]	Bandeja de entrada	0	nueva clave	
Contactos	Bandeja de salida	0	confirmar nueva clave	
🧑 Correo no deseado 🚛 Diario	Elementos enviados	0	ac	eptar
Elementos eliminados	Elementos eliminados	0		
 Notas Motas SMS - Bandeja de salida SMS - Elementos enviados Tareas 	Calendario	0,46	Cambio de número de tels	éfono mávil
	Contactos	0		
	Borradores	64,67	número de móvil	688625693
	Diario	0	nuevo número de móvil	
	Notas	0	ac	eptar
**** * ***	Tareas	0		
Bandeja de entrada	Correo no deseado	0		
Calendario	Disco duro personal	0	Numero Identificativo	
Contactos	SMS - Bandeja de salida	0		
Tareas	SMS - Elementos enviados	0		
Carpetas públicas	Total:	65,13		
Piece Dune Personal				
Toformacion de Usuario				
Envio de Sms				
Onciones				

Sakatutakoan, eskuineko aldean, besteak beste, 'Identifikazio-zenbakia' izeneko barra laranja bistaratuko da. Izen hori sakatzean, zerbitzu hori erabiltzeko kodea emango dizun leihoa bistaratuko da.

🗿 http://172.18.103.15/ 🔳 🗖 🔀
55
Cerrar
🔮 Internet

Konektatutakoan, pantaila hau azalduko da. Zerbitzariarekin zer sinkronizatu nahi duzun hautatzeko balio du.



pciones	Programación	
•	Seleccione la información que des Pocket PC y haga clic en Aceptar, y haga clic en Configuración.	ee sincronizar con su o bien, elija un origen
🔶 Exc	nange Server	
	Contacts	
	🗾 Calendar	
	🖄 E-mail	
	🛃 Tasks	E
B PC	con Windows	
	Contacts	
	👷 Calendar	
	Notas	
		Configuración
	ácer	ntar Cancela

'Configuración...' botoia sakatzen baduzu, zehaztu ahal izango dituzu elementuak terminalean zenbat egunez eduki nahi dituzun eta deskargatzeko gehienezko tamaina, komunikazio-konexioaren gastuetan aurrezteko.

Sincronización del cor Sincronice los mensajes de Exchange Server.	reo electrónico e correo de su Pocket PC con
Incluir últimos	3 días 📃 💌
Limitar tamaño del correo a	.5 KB
Incluir datos adjuntos	
Sólo si es menor de	25 KB

Aurreko irudiko 'Programación' fitxan, puntako orduak ('Horas pico') eta sinkronizazio automatikoa zenbatean behin egin behar den aldatzeko aukera izango duzu.



Defina la pro desplazamie	ogramación de sincronización para sus entos.	
Sincronizar durante		
<u>H</u> oras pico:	Al recibir nuevos elementos	-
Horas <u>n</u> o pico:	Al recibir nuevos elementos	-
Horas pico	nuos salientes ji mediatamente	
Lun,Mar,Mié,Jue,V	(ie,Sáb,Dom 8:00 a 22:00.	
	<u>C</u> ambiar horas	

Díaspico ☑ Domi ☑ Lun ☑ Mar ☑ Miế ☑ Jue ☑ ⊻ie ☑ Sá Horaspico	orre
V Domi V Lun V Mar V Mié V Jue V Vie V Sá Horas pico	_
W <u>Domi</u> W Lun W Mar W Mié W Jue W ⊻ie W Sá Horas pico	
Horas pico	Ь
Horas pico	
Inicio: 8:00:00 • Fin: 22:00:00	

Defina la programac desplazamientos. Sincronizar durante	ión de sincronización para sus
Horas pico:	Al recibir nuevos elementos
Horas <u>n</u> o pico: ✓ Utilizar config. anterior cu ✓ Enviar los elementos sali – Horas pico Lun,Mar,Mié,Jue,Vie,Sáb,I	Cada 5 min Cada 10 min Cada 15 min Cada 30 min Cada 20 min Cada 2 horas Cada 4 horas Cada 4 horas Cada 4 horas Al recibir nuevos elementos Cambiar horas

Kasu honetan, konfiguratuta dago zerbitzariak elementu berri bat jasotzen duen bakoitzean sinkronizatzeko.



Konfiguratutakoan, softwareak gailuan gordeko du informazio hori...



Eta, lehen sinkronizazioa egiten hasiko da...

